



SOFTWARE SIERRA

INSTALACION DE CNR DESDE LAS OFICINAS DE SIERRA

Este documento describe los pasos a seguir para hacer una instalación del software de Comunicación remota, desde las oficinas de Sierra.

NOTA: Primero verificar que el cliente tenga servicio de Internet en todas las localizaciones que quiera conectar.

INSTALACION EN SERVIDORES (Server)

1. Instalar VNC, vía telefónica.
2. Establecer conexión remota vía VNC.
 - o Crear No-IP de la localización.
 - o Instalar HFS y agregar carpetas \Pos y \BDrive.

INSTALACION EN CLIENTES (Client)

1. Instalar VNC, vía telefónica.
 - o Conectarse a sierraserver.no-ip.org
 - o Seleccionar SierraDistribucion (Usuario/Contraseña), Carpetas, SierraServ, UltraVNC-101-Setup.exe, ejecutar (Si no se puede conectar, desactivar el Firewall de Windows. Propiedades de conexión, opciones avanzadas, Configuración)
2. Establecer conexión remota vía VNC.
 - o Solicitar dirección IP (estado de conexiones, soporte. Ejem: 192.168.0.100)
 - o Conectarse a PC
 - Enviar **SierraDistribución** y descomprimir en C:\.
 - Instalar **Microsoft .NET Framework 1.1** (si no existe).
 - Instalar **Microsoft SQL Server** (si no existe).
 - Instalar **SierraDocs**. Se crea carpeta \SierraDocs.
 - Instalar **Base de Datos**. Crear carpeta \SierraBD.
 - Instalar **Autorizar Licencia**. Crear carpeta \SierraLics.
 - Instalar **Seguridad** y adjuntar.
 - Instalar **Administrador Sierra**.
 - Obtener **Licencia Pc** y solicitar licencia a Sierra.
 - Instalar **Licencia Sierra**.
 - Instalar **Sistema de Comunicación Remota**. Crear carpeta \TrfCnr.
 - Instalar **Base de Datos Cnr**. y adjuntar.
 - Ejecutar **SieCnr** y dar de alta las localizaciones.
 - Probar la comunicación.

Cualquier duda, comunicarse a Sistemas Sierra.